

ZenoReader 1.0

Einführung

Directmedia Publishing GmbH

Möckernstraße 68 • 10965 Berlin

E-Mail: info@directmedia.de • Internet: www.digitale-bibliothek.de

Änderungen an der Software vorbehalten.

Einleitung

Die vorliegende DVD-ROM-Version der Wikipedia wird mit dem ZenoReader 1.0 ausgeliefert. Dieser ermöglicht Ihnen, mit Ihrem Webbrowser offline in der Wikipedia zu arbeiten. Hierbei stehen Ihnen im Vergleich zur Online-Version zusätzliche Funktionen zur Verfügung.

Installation

Zur Nutzung des Programms ist keine Installation erforderlich. Allerdings können sämtliche Daten der DVD-ROM auf die Festplatte kopiert werden.

Programmaufruf

Vor der ersten Benutzung der Wikipedia auf DVD-ROM muss der ZenoReader mit einem Doppelklick auf die Datei „ZenoReader.exe“ gestartet werden. Es erscheint nun das Programmfenster vom ZenoReader 1.0.



Erster Schritt

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Server starten“. Der Start des Servers kann je nach Rechenleistung einige Sekunden dauern.

Zweiter Schritt

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Webbrowser starten“. Es wird nun Ihr Standard-Webbrowser aufgerufen, in dem die Wikipedia-Offline-Version erscheint.

Einstellungen und Optionen

In dem Programmfenster des ZenoReader werden Ihnen weitere Einstellungsmöglichkeiten und Optionen angeboten.

Datenverzeichnis: Hier erscheint standardmäßig das DVD-ROM-Laufwerk, in das die Wikipedia-DVD eingelegt wurde. Alternativ können die Verzeichnisse auch auf die Festplatte kopiert werden. Geben Sie in diesem Fall hier den Ordner ein, in dem sich die Wikipedia-Dateien (.zeno-Dateien) befinden.

Portnummer: Diese Einstellung sollte nur von erfahrenen Benutzern vorgenommen werden, falls der voreingestellte Port 8080 belegt ist.

„*Nur auf Anforderungen von diesem Rechner antworten*“: Mit dieser Einstellung können Sie zulassen, dass auch andere Rechner auf Ihre Wikipedia-Daten zugreifen können, mit denen Ihr Rechner vernetzt ist.

„*Server automatisch starten*“: Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird der Server zukünftig automatisch gestartet, wenn Sie den ZenoReader aufrufen.

„*ZenoReader automatisch minimieren*“: Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird das

Programmfenster des ZenoReader zukünftig automatisch minimiert, wenn Sie den ZenoReader aufrufen. Diese Einstellung ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie auch die Einstellung „Webbrowser automatisch starten“ aktiviert haben.

„*Webbrowser automatisch starten*“: Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird zukünftig automatisch Ihr Webbrowser gestartet, wenn Sie den ZenoReader aufrufen.

Wichtiger Hinweis: Firewall

So genannte Firewalls haben den Zweck, Ihren Computer vor unerwünschten Programmzugriffen aus dem Internet zu schützen. Der ZenoReader stellt auf Ihrem Computer einen lokalen HTTP-Server zur Verfügung. Das kann zur Folge haben, dass Ihre Firewall dies als Zugriff eines Programms aus dem Internet interpretiert, dies folgerichtig bei einem Start der Anwendung meldet und fragt, wie verfahren werden soll. **Bitte gestatten Sie den Programmzugriff!** Die meisten Firewalls ermöglichen zudem eine Speicherung dieser Einstellung. Hierdurch wird erreicht, dass die Firewall den ZenoReader als zulässiges Programm speichert und zukünftig nicht mehr beim Anwendungsstart nachfragt.